

## Installation von PC Wrapper

Voraussetzung um PC Wrapper installieren zu können:

mind. 2GB RAM  
mind. 10GB Festplatte

Getestet wurde dieses Vorgehen mit:  
PC Wrapper Version 1.0-amd64 – 10.00 Build 034

Hier finden Sie eine Schritt-für-Schritt Anleitung, um PC Wrapper richtig auf Ihrem Gerät zu installieren. Für eine erfolgreiche Installation benötigen Sie einen Datenträger wie z.B. einen USB Stick und einen Internetzugang.

### Schritt 1: Download und Konvertierung von PC Wrapper

Im ersten Schritt laden Sie sich bitte die aktuelle Version von PC Wrapper unter diesem Link herunter:

<https://pc-wrapper.com/download/>

Brennen Sie sich die heruntergeladene Datei entweder auf eine DVD oder spielen diese auf einen USB-Stick. Mithilfe der folgenden Tools können Sie aus der Download-Datei eine bootbare Datei erstellen:

- [Rufus](#)
- [Unetbootin](#)
- DVD: Ab Windows 7 ist es per Rechtsklick auf die ISO-Datei möglich, ein Abbild der Datei auf eine DVD zu brennen. Ältere Windows-Betriebssysteme benötigen ein eigenes Programm dazu (z.B. [ImgBurn](#) oder [Free ISO Burner](#)).

Befolgen Sie die Anweisungen des jeweils heruntergeladenen Tools (Auswahl des Speichermediums; Auswahl der ISO-Datei usw.).



### Schritt 2: Installation von PC Wrapper

Stecken Sie den USB-Stick in das Gerät, auf dem PC Wrapper installiert werden soll.

Drücken Sie beim Start direkt wiederholt die Taste für das Bootmenü oder für BIOS – die Tasten variieren nach Gerät und liegen meist auf Entf, F2, ESC, F9, F11 und F12.

Booten Sie von Ihrem USB-Stick, klicken Sie bei den Auswahldialogen auf „Install Rangee OS“ und bestätigen Sie die Dialoge. (Die Vorgehensweise unterscheidet sich bei einer Installation über DVD nicht!)

Nach der Installation müssen Sie über die Option „Reboot“ im Auswahldialog die Maschine neu starten. Nach dem Neustart werden Sie aufgefordert, eine Seriennummer und einen Gerätetyp einzutragen – diese Abfragen müssen ausgefüllt werden – was Sie eingeben ist allerdings egal, da die Eingaben nur zur leichteren Identifikation dienen, wenn ein TCMS genutzt wird. (Der gesamte Vorgang dauert ca. 10 min.)

### Schritt 3: Voreinstellungen und Lizenzierung

In den folgenden Dialogfeldern, haben Sie die Möglichkeit, einige Eingaben wie z.B. die Verbindung mit dem Internet oder die Bildschirmauflösung festzulegen.



Danach wird Ihnen der License-Manager angezeigt. Hier haben Sie die Möglichkeit Ihre Lizenz(en) online oder offline anzufragen bzw. zu importieren. Nach erfolgreicher Lizenzierung startet das System neu. Nach dem Neustart erscheint der License-Manager nicht mehr, stattdessen sehen sie nun den Desktop.

Die Installation ist damit abgeschlossen.